

# event.keyCode 번호표

---

=====  
=====

키 | 코드(숫자)

=====  
=====

←(백스페이스) = 8

TAB = 9

ENTER = 13

SHIFT = 16

CTRL = 17

ALT = 18

PAUSEBREAK = 19

CAPSLOOK = 20

한/영 = 21

한자 = 25

ESC = 27

스페이스 = 32

PAGEUP = 33

PAGEDN = 34

END = 35

HOME = 36

←(중간) = 37

↑(중간) = 38

→(중간) = 39

↓(중간) = 40

0 = 48

1 = 49

2 = 50

3 = 51

4 = 52

5 = 53

6 = 54

7 = 55

8 = 56

9 = 57

INSERT = 45

DELETE = 46

A = 65

B = 66

C = 67

D = 68  
E = 69  
F = 70  
G = 71  
H = 72  
I = 73  
J = 74  
K = 75  
L = 76  
M = 77  
N = 78  
O = 79  
P = 80  
Q = 81  
R = 82  
S = 83  
T = 84  
U = 85  
V = 86  
W = 87  
X = 88  
Y = 89  
Z = 90

윈도우(왼쪽) = 91

윈도우(오른쪽) = 92

기능키 = 93

0(오른쪽) = 96

1(오른쪽) = 97

2(오른쪽) = 98

3(오른쪽) = 99

4(오른쪽) = 100

5(오른쪽) = 101

6(오른쪽) = 102

7(오른쪽) = 103

8(오른쪽) = 104

9(오른쪽) = 105

.(오른쪽) = 110

/(오른쪽) = 111

\*(오른쪽) = 106

+(오른쪽) = 107

-(오른쪽) = 109

F1 = 112

F2 = 113

F3 = 114

F4 = 115

F5 = 116

F6 = 117

F7 = 118

F8 = 119

F9 = 120

F10 = 121

F11 = 122

F12 = 123

NUMLOCK = 144

SCROLLLOCK = 145

=(중간) = 187

-(중간) = 189

`(왼쪽콤마) = 192

(중간) = 220

출처 : [Ssemi.net](http://Ssemi.net)